

Integracja z Forte

Menu


1. [Konfiguracja źródła danych](#)
2. [Instalacja widoków w FORTE](#)
3. [Zmiany w pliku konfiguracji](#)

Konfiguracja źródła danych

Pierwszym krokiem integracji jest zdefiniowanie odpowiedniego źródła danych do bazy danych systemu FORTE HANDEL. Do tego celu przechodzimy do *Ustawień > Panel Sterowania > Pozostałe ustawienia > Źródła danych*. W otwartym oknie wybieramy Nowe, a następnie definiujemy parametry połączenia.

- Identyfikator źródła danych - wprowadzamy nazwę połączenia, przykładowo FORTE_HANDEL.
- Sterownik - wybieramy sterownik połączenia, np. MsSQL lub ODBC.
- Ciąg połączenia - ciąg połączenia do bazy danych. Dla MsSQL może to być np.

```
Server=<adres serwera bazy danych np. 192.168.0.1>;Database=<nazwa bazy danych>;Uid=<użytkownik>;Pwd=<hasło>;
```



(Rys.1 Ciąg połączenia z systemem Forte)

Na tym kończy się pierwszy etap integracji.

Instalacja widoków w FORTE

Idąc dalej musimy przygotować na bazie danych systemu FORTE HANDEL. W tym celu mając uprawnienia w systemie Ms SQL Server do tworzenia obiektów na bazie danych wykonujemy skrypt z lokalizacji: `public_html/apps/edokumenty/modules/Settings/BSConnectSettings/install/sql/externals/symfonia_forte_handel/01_insta`

Zmiany w pliku konfiguracji

Kolejnym krokiem w tym procesie jest modyfikacja pliku *config.inc*. Należy dodać lub zmodyfikować wpis w tym pliku:

```
define('SYNC_ACTIVE', 'NEW');
```

1. W systemie zakładka Narzędzia > Połączenia z systemami zewnętrznymi. Nowy. Wypełnić pola.

Wybrać identyfikator systemu SYMFONIA_FORTE

1. Utworzyć *bs_connect_data_sources*:

```
INSERT INTO bs_connect_data_sources (bsdsnm, bsdstp, config, prior_, is_del, ent_id) VALUES ('SYMFONIA_HANDEL', 'DB', '{'d
```

1. Podmienić w *bs_connect_systems* *bsdsid* na identyfikator z powyższego inserta (*bs_connect_data_sources*).
1. Skopiowanie plików *map*

`cp APP_DATA/var/tpl/sync/symfonia_forte_handel.ini APP_DATA/etc/sync/`

1. Zmienić nazwę skopiowanego pliku w katalogu *sync* na <IDENTYFIKATOR_Z_BS_CONNECT_SYSTEMS>_columns_map.ini np. `1_columns_map.ini`
1. Przydziel prawo dla admina - do Usługi > Systemy zewnętrzne