**Wikiprint Book**

**Title: Prawa i ograniczenia modułu poczty**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/BasicConfiguration/EmailModuleRestrictions**

**Version: 38**

**Date: 06/07/25 02:39:43**

## Table of Contents

*Prawa i ograniczenia modułu poczty* 3
*1. Uprawnienia do kont pocztowych współdzielonych* 3
*2. Ograniczenie możliwości wysyłania emaili jedynie do adresatów z osobistej książki adresowej* 3
*3. Zmiana trybu automatycznej archiwizacji* 3

# Prawa i ograniczenia modułu poczty

W tym rozdziale opisane zostały mechanizmy wykorzystywane do ograniczania użytkownikom korzystania z wybranych funkcji modułu poczty.

## 1. Uprawnienia do kont pocztowych współdzielonych

*Patrz: załączona tabela*

## 2. Ograniczenie możliwości wysyłania emaili jedynie do adresatów z osobistej książki adresowej

Użytkownik nie posiadający uprawnienia **bswfms.mails.use_recipients_from_outside_the_pab** (Wysyłanie emaili do adresatów spoza osobistej książki adresowej) nie może wysyłać wiadomości email do adresatów spoza własnej osobistej książki adresowej.

W takim przypadku użytkownik ten nie może także edytować tej książki. Może to zrobić jedynie przełożony posiadający uprawnienie **bswfms.extras.privilages.other_users_pab_manage** (Zarządzanie osobistymi książkami adresowymi innych użytkowników).

## 3. Zmiana trybu automatycznej archiwizacji

Użytkownik nie posiadający uprawnienia **bswfms.mails.arch_settings_overwrite** (Zmiana trybu automatycznej archiwizacji) nie może zmieniać trybu automatycznej archiwizacji w formularzu nowej wiadomości email. Wartość jest wówczas odczytywana z konfiguracji konta pocztowego.

Użytkownik nie posiadający uprawnienia **bswfms.mails.arch_settings_overwrite** (Zmiana trybu automatycznej archiwizacji) nie może również zmieniać ustawienia automatycznej archiwizacji w konfiguracji konta pocztowego. W przypadku nowego konta domyślny tryb automatycznej archiwizacji jest ustawiany zgodnie z wartością stałej **AUTO_ARCHIVIZATION_MODE** zdefiniowanej w pliku config.inc.